

# Sustav UVI

Upute za instalaciju i pokretanje

## Sadržaj

1. Uvod.....	3
2. Instalacija za Windows 64-bit .....	3
3. Instalacija za Windows 32-bit .....	6
4. Pokretanje desktop verzije aplikacije.....	8
5. Web verzija aplikacije .....	9
6. Testna verzija aplikacije .....	9


## 1. Uvod

U ovom dokumentu dane su upute za instalaciju i pokretanje desktop verzije aplikacije Upravljanje vatrogasnim intervencijama (u daljnjem tekstu: UVI). Instalacija ovisi o operacijskom sustavu računala. Trenutno su podržani noviji operacijski sustavi Windows.


## 2. Instalacija za Windows 64-bit

Preduvjet za rad aplikacije je instaliran *Java 8 SDK*. Ukoliko nije instaliran, učinite sljedeće korake:

1. Preuzmite instalacijski paket sa servera HVZ-a (<http://web.hvz.hr/UVI/jdk-8u221-windows-x64.exe>) ili preuzmite najnoviju verziju sa službene stranice Jave. Ukoliko koristite službenu stranicu Jave (<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html>), morat ćete napraviti besplatni korisnički račun da biste mogli preuzeti paket.
2. Pokrenite preuzetu datoteku i provedite instalaciju.
3. Ukoliko ste preuzeli paket sa servera HVZ-a, provjerite postoji li novija verzija na način da u Windows pretraživač utipkate "Check for updates" i kliknete na rezultat koji ima ikonicu jave s desne strane:




U prozoru koji Vam se nakon toga otvori, kliknite na gumb "Update Now" i provedite ažuriranje:



Dodatno, klikom na gumb "Advanced..." otvara Vam se prozor kojim možete namijesiti da se Java automatski ažurira na dnevnoj bazi (klik na kružić kraj "Daily" umjesto trenutno označenog "Weekly").

Kada imate instaliran *Java 8 SDK* možete instalirati aplikaciju UVI na sljedeći način:

1. Preuzmite datoteku sa adrese <http://web.hvz.hr/UVI/UVI-64-prod.zip>
2. Na računalu kreirajte direktorij "C:\Rinels\uvi\_64\_prod\". Ukoliko imate instaliranu prijašnju verziju aplikacije i već imate taj direktorij, obrišite njegov sadržaj.
3. Raspakirajte preuzetu datoteku "UVI\_64\_prod.zip" u direktorij "C:\Rinels\uvi\_64\_prod\".
4. Pokrenite datoteku "UVI\_64\_PROD";




5. Nakon što se instalacija provede, automatski se otvara aplikacija.


### 3. Instalacija za Windows 32-bit

Preduvjet za rad aplikacije je instaliran *Java 8 SDK*. Ukoliko nije instaliran, učinite sljedeće korake:

1. Preuzmite instalacijski paket sa servera HVZ-a (<http://web.hvz.hr/UVI/jdk-8u221-windows-i586.exe>) ili preuzmite najnoviju verziju sa službene stranice Jave. Ukoliko koristite službenu stranicu Jave (<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html>), morat ćete napraviti besplatni korisnički račun da biste mogli preuzeti paket.
2. Pokrenite preuzetu datoteku i provedite instalaciju.
3. Ukoliko ste preuzeli paket sa servera HVZ-a, provjerite postoji li novija verzija na način da u Windows pretraživač utipkate "Check for updates" i kliknete na rezultat koji ima ikonicu jave s desne strane:




U prozoru koji Vam se nakon toga otvori, kliknite na gumb "Update Now" i provedite ažuriranje:



Dodatno, klikom na gumb "Advanced..." otvara Vam se prozor kojim možete namijesiti da se Java automatski ažurira na dnevnoj bazi (klik na kružić kraj "Daily" umjesto trenutno označenog "Weekly").

Kada imate instaliran *Java 8 SDK* možete instalirati aplikaciju UVI na sljedeći način:


1. Preuzmite datoteku sa adrese <http://web.hvz.hr/UVI/UVI-32-prod.zip>
2. Na računalu kreirajte direktorij "C:\Rinels\uvi\_32\_prod\". Ukoliko imate instaliranu prijašnju verziju aplikacije i već imate taj direktorij, obrišite njegov sadržaj.
3. Raspakirajte preuzetu datoteku "UVI\_32\_prod.zip" u direktorij "C:\Rinels\uvi\_32\_prod\".
4. Pokrenite datoteku "UVI\_32\_PROD";



5. Nakon što se instalacija provede, automatski se otvara aplikacija.

## 4. Pokretanje desktop verzije aplikacije

Ukoliko se radi o 64-bitnoj verziji aplikacije, ona se pokreće klikom na datoteku "UVI\_64\_PROD" u direktoriju "C:\Rinels\uvi\_64\_prod\" (vidi sliku ispod).



Ukoliko se radi o 32-bitnoj verziji aplikacije, 64-bitnoj verziji testne aplikacije ili 32-bitnoj verziji testne aplikacije, one se pokreće klikom na datoteku "UVI\_32\_PROD" u direktoriju "C:\Rinels\uvi\_32\_prod\", klikom na datoteku "UVI\_64\_TEST" u direktoriju "C:\Rinels\uvi\_64\_test\", odnosno klikom na datoteku "UVI\_32\_TEST" u direktoriju "C:\Rinels\uvi\_32\_test\".

Nakon pokretanja aplikacija se automatski nadogradi na noviju verziju (ukoliko postoji), te se otvori forma za prijavu na sustav.

Kod prve prijave koristi se sljedeća lozinka:

12345678

Korisničko ime u pravilu dodjeljuje županijski operater UVI-ja.

Nakon prve prijave otvorit će se prozor u kojem korisnik odabire novu lozinku koju će koristiti za svaku sljedeću prijavu na sustav.

**Napomena:** Pokretanjem aplikacije preko "evatrogasci.exe" aplikacija se ne nadogradi na novu verziju. Zato je preporuka aplikaciju uvijek pokretati preko datoteke "UVI", jer tada će se aplikacija automatski nadograditi ukoliko nadogradnje postoje.



## 5. Web verzija aplikacije

Alternativno desktop verziji, može se koristiti web verzija aplikacije. Web verzija aplikacije ne zahtjeva instalaciju, a koristi se putem internet preglednika. Web verzija aplikacije dostupna je na adresi <http://uvi.193.hr/evatrogasci/web>

Preporuka je koristiti desktop verziju aplikacije. Ukoliko ipak koristite web verziju, preporuka ju je koristiti putem internet preglednika *Google Chrome*.

## 6. Testna verzija aplikacije

Testna verzija aplikacije namijenjena je učenju i testiranju, a instalira se na isti način kao i produkcijska verzija, uz razliku da se aplikacija instalira u direktorij C:\Rinels\uvi\_64\_test\ ukoliko se radi o 64-bitnoj verziji, odnosno u direktorij C:\Rinels\uvi\_32\_test\ ukoliko se radi o 32-bitnoj verziji.

64-bitna verzija testne aplikacije može se preuzeti sa adrese <http://web.hvz.hr/UVI/UVI-64-test.zip>, a 32-bitna verzija testne aplikacije može se preuzeti sa adrese <http://web.hvz.hr/UVI/UVI-32-test.zip>.